Decontribuzione

Manuale operativo

Indice

GUIDA UTENTE **3**
PREMESSA 3
TABELLA DECONTRIBUZIONE 4
DECONTRIBUZIONE EDILI 6
Formule di calcolo *6*
Gestione decontribuzione automatica *8*

Decontribuzione

Guida Utente Premessa

Al fine di agevolare le operazioni di calcolo della decontribuzione in presenza di Premi di risultato, senza ricorrere alle funzioni macro, si sono apportate alcune implementazioni al calcolo della busta paga; in particolare è stata predisposta un'apposita tabella, da collegare in anagrafica ditta e/o dipendente, che definisce le modalità di calcolo della decontribuzione determinata dalla presenza dell'accumulatore PRIS.

Per ottenere quindi il conteggio in automatico della decontribuzione è necessario collegare alla ditta ed eventualmente al dipendente l'apposita tabella ed inoltre richiamare l'accumulatore PRIS nella causale utilizzata per l'erogazione del Premio di risultato.

Decontribuzione

Guida Utente Tabella Decontribuzione

Nome campo	Descrizione
Codice	Deve essere collegato in anagrafica azienda o in anagrafica dipendente per gestire eventuali particolarità individuali.
Tipo applicazione	Indicare la modalità di calcolo della decontribuzione, in particolare i valori ammessi corrispondono a: (M)ensile – l'importo del premio di risultato erogato nel mese viene confrontato con l'importo determinato dalla percentuale calcolata sull'imponibile del mese. (P)rogressiva – l'importo del premio di risultato erogato nel mese viene confrontato con l'importo determinato dalla percentuale calcolata sull'imponibile progressivo. (T)eorica – l'importo del premio di risultato erogato nel mese viene confrontato con l'importo determinato dalla percentuale calcolata sull'imponibile teorico dell'anno(progressivo + teorico a fine anno).
Percentuale decontribuz.	Indicare la percentuale che definisce il massimale decontribuibile.
Ventilazione	Indicare l'imponibile sul quale è applicata la percentuale.
Tipo conguaglio	Indicare se in fase di conguaglio di fine anno/rapporto deve essere effettuato anche il conguaglio della decontribuzione calcolata nei periodi precedenti.
Massimale decontribuibile	Indicare un ulteriore massimale che viene controllato successivamente alla percentuale decontribuzione.
Arrotondamento decontribuzione	Indicare l'unità di arrotondamento della decontribuzione (es. 0, 100, 1.000).
Test applicazione su imponibili sociali	Indicare quale dei 12 imponibili sociali, generati dalle causali corpo paga, sono interessati alla decontribuzione.

Nel cedolino paga del mese in cui è erogato il premio di risultato saranno esposti automaticamente i seguenti parametri di chiusura:

161 – Premio Risultato mese
162 – Decontribuzione mese

Nel cedolino paga relativo al conguaglio fiscale saranno esposti automaticamente i seguenti parametri di chiusura:

163 – Premio Risultato anno
164 – Decontribuzione già applicata
165 – Conguaglio Decontribuzione
166 – Recupero Decontribuzione

In seguito sono riportati alcuni esempi di caricamento della tabella decontribuzione:

Tabella Applicazione Decontribuzione

Codice	1 Teorica		
Tipo applicazione	Teorica		
Percentuale decontribuzione	2,00		
Ventilazione	1		
Tipo conguaglio	Si		
Massimale decontribuibile		Lire	Euro
		0	0,00
Arrotondamento decontribuzione		1.000	1,00

Test applicazione della decontribuzione sugli imponibili sociali

Imponibile 1: Si	Imponibile 4: Si	Imponibile 7: Si	Imponibile 10: Si
Imponibile 2: Si	Imponibile 5: Si	Imponibile 8: Si	Imponibile 11: Si
Imponibile 3: Si	Imponibile 6: Si	Imponibile 9: Si	Imponibile 12: Si

Tabella Applicazione Decontribuzione

Codice	2 Mensile		
Tipo applicazione	Mensile		
Percentuale decontribuzione	2,00		
Ventilazione	1		
Tipo conguaglio	Si		
Massimale decontribuibile		Lire	Euro
		0	0,00
Arrotondamento decontribuzione		0	0,00

Test applicazione della decontribuzione sugli imponibili sociali

Imponibile 1: Si	Imponibile 4: Si	Imponibile 7: Si	Imponibile 10: Si
Imponibile 2: Si	Imponibile 5: Si	Imponibile 8: Si	Imponibile 11: Si
Imponibile 3: Si	Imponibile 6: Si	Imponibile 9: Si	Imponibile 12: Si

Decontribuzione

Guida Utente Decontribuzione Edili

Com'è noto, il premio di risultato per le aziende edili è determinato dall'elemento retributivo E.E.T. che, unitamente agli altri, compone la paga oraria del dipendente; quindi il premio di risultato è determinato da ogni singola causale che comprende nel dato base l'EET e dalla quale deve essere scorporato.
A tal proposito devono essere predisposte apposite formule di calcolo che richiamate dall'interno delle causali corpo paga, in corrispondenza degli accumulatori, avranno la funzione di scorporare, o meglio, calcolare la quota di EET relativa ad ogni singola causale.

Formule di calcolo

Come già accennato, queste formule di calcolo sono richiamate dalle causali corpo paga in corrispondenza degli accumulatori liberi/fissi. Ogni formula può essere parametrizzata in funzione di:

Settore contributivo
Sottocodice
Qualifica
Settore

L'impostazione ricalca quella già utilizzata nelle causali corpo paga con aggiunta della possibilità di prelevare il dato Ore/Giorni, Dato Base e Percentuale direttamente dalla causale richiamante. Questa nuova funzionalità, per i campi Ore/Giorni e Dato Base si ottiene impostando nell'apposito campo il codice 9 mentre per la percentuale è sufficiente che questa sia lasciata a zero.
Successivamente si riporta un esempio pratico:
.

Codici di Corpo		
Codice: **1** importo ordinario		
Note : h per orari – gg per mens.	**Codice Inps:** -	
Tipo calcolo: 0 calcolo normale **Com./Rit./Fig.:** competenza	**Esen. Tras.:** 0 **Tipo stampa:** Stampa	
Modalità di trattamento	**Dip. Paga oraria**	**Dip. Paga mensile**
Tipo input	Ore	Ore
Tipo – codice ore/giorni	2 0	2 0
Tipo – codice dato base A	1 1	1 1
Moltiplicatore/Divisore dato base A	0	12 Divisore
Tipo – codice maggiorazione	No	No
Percentuale di maggiorazione	+0,00	+ 0,00
Tipo – codice dato base B	0 0	0 0
Moltiplicatore/Divisore dato base B	0	0
Costanti generali	1 0,00	2 0,00

Codici di corpo					
Codice: 1 – IMPORTO ORDINARIO					
Accumulatori liberi/fissi					
Cod.	**Descrizione**	**Tipo**	**Perc.**	**Cod.**	**Descrizione**
PRIS	Premio di risultato	Formula di calcolo	+ 0,00	1	E.E.T. PER EDILI

Si nota quindi che l'accumulatore PRIS – Premio di risultato - è determinato dalla formula di calcolo 1.
La formula di calcolo dovrà essere parametrizzata per il settore contributivo dell'edilizia in modo da non interferire con altri contratti.

Formule di calcolo per accumulatori				
Settore contributivo: 3 – INDUSTRIA EDILE SENZA CIGS				
Sottocodice : 0 – Tutti i sottocodici				
Qualifica : 0 – Tutte le qualifiche				
Settore : 0 – Tutti i settori				
Codice : 1 – E.E.T. PER EDILI				
Modalità di trattamento	**Dip. Paga oraria**		**Dip. Paga mensile**	
Tipo dato	Ore		Ore	
Tipo – Codice ore/giorni	9	0	9	0
Tipo – Codice dato base A	1	17	1	17
Moltiplicatore/Divisore dato base A	0		0	
Tipo – Codice maggiorazione	Si	0	Si	0
Percentuale di maggiorazione	+ 0,00		+ 0,00	
Tipo – Codice dato base B	1	17	1	17
Moltiplicatore/Divisore dato base B	0		0	
Costanti generali Lire	1	0,00	2	0,00
Costanti generali Euro	1	0,00000	2	0,00000

La formula di calcolo riceve quindi il dato Ore/Giorni dal codice di corpo che la richiama (Codice ore/giorni a 9) mentre il dato base richiama un'apposita composizione paga (ns. esempio la 17) che comprenderà esclusivamente l'E.E.T..
Nella formula in esempio è stato valorizzato a Si il "Tipo – Codice Maggiorazione" ed il "Tipo – Codice Dato Base B" in modo da poter essere utilizzata anche dai codici di corpo di Straordinario dai quali riceverà la percentuale (essendo questa impostata a zero).

Attenzione Per ciò che riguarda i codici di corpo di sola maggiorazione occorre costruire una apposita formula che prevede solo il codice dato base A; anche in questo caso lasciando la percentuale a zero verrà utilizzata quella del codice di corpo che richiama la formula.

Modalità di trattamento	**Dip. Paga oraria**		**Dip. Paga mensile**	
Tipo dato	Ore		Ore	
Tipo – Codice ore/giorni	9	0	9	0
Tipo – Codice dato base A	1	17	2	17
Moltiplicatore/divisore dato base A	0		0	
Tipo – Codice maggiorazione	Si	0	Si	0
Percentuale maggiorazione	+ 0,00		+ 0,00	
Tipo – Codice dato base B	0	0	1. 0	
Moltiplicatore/divisore dato base B	0		0	
Costanti generali Lire	1	0,00	2	0 ,00
Costanti generali Euro	1	0,00000	2	0,00000

Gestione decontribuzione automatica

Passaggio da Gestione decontribuzione con MACRO a Gestione decontribuzione AUTOMATICA.
Gli utenti che desiderano passare alla gestione AUTOMATICA della decontribuzione, è necessario che effettuino alcune operazioni indispensabili; nell'ordine:

1. Assegnare ai codici di corpo utilizzati per l'erogazione del premio di risultato l'accumulatore PRIS[1]
2. Scollegare le MACRO ed assegnare ai codici di corpo che hanno costituito la decontribuzione l'accumulatore DECO.
3. Effettuare il ricalcalo accumulatori dei nuovi accumulatori PRIS e DECO.
4. Impostare la tabella decontribuzione secondo le proprie esigenze.
5. Collegare in anagrafica azienda, ed eventualmente in anagrafica dipendente per gestire specifiche particolarità, il codice della tabella decontribuzione.
6. Modificare i righi DM10 relativi alla decontribuzione con i parametri di chiusura automatici secondo lo schema seguente:

Rigo DM10	Quadro DM10	Codice	Parametro
M930	D	162	Decontribuzione mese
M931	D	165	Cong. Decontribuzione
L931	C	166	Rec. Decontribuzione

Per ciò che riguarda la decontribuzione edili occorre, in tutti i codici di corpo interessati dalla voce paga E.E.T., collegare le apposite formule di calcolo per la generazione dell'accumulatore PRIS.

[1] Per ciò che riguarda la decontribuzione edili occorre, in tutti i codici di corpo interessati dalla voce paga E:E.T., collegare le apposite formule di calcolo per la generazione dell'accumulatore PRIS.